



Installationsanleitung


Treiber ohne Signatur installieren unter Windows 8

Bevor Sie den Softwaretreiber Manometer für das LEO5 von KELLER installieren können, muss die digitale Treibersignatur in Windows 8 deaktiviert werden. Diese Schritte sind einmalig, bei der Installation, vorzunehmen.

Klicken Sie auf „Einstellungen“



Klicken Sie im sich öffnenden Fenster (links unten) auf „PC-Einstellungen ändern“





Klicken Sie auf „Allgemein“

PC-Einstellungen

- Anpassen
- Benutzer
- Benachrichtigungen
- Suche
- Teilen
- Allgemein** ←
- Datenschutz
- Geräte
- Funk
- Erleichterte Bedienung
- Einstellungen synchronisieren
- Heimnetzgruppe

Uhrzeit

14:36, Mittwoch, 20. November 2013
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien

Automatisch für Sommerzeit anpassen
Ein

App-Wechsel

Wechsel zwischen zuletzt verwendeten Apps zulassen
Ein

Bei einer Streifbewegung vom linken Bildschirmrand direkt zur zuletzt verwendeten App wechseln
Ein

Verlauf löschen

Bildschirmtastatur

Textvorschläge bei der Eingabe anzeigen
Ein

Nach Auswahl eines Textvorschlags Leerzeichen einfügen
Ein

Scrollen Sie im rechten Fenster nach unten bis zum Ende

Die Liste endet mit *Erweiterter Start*.

Klicken Sie dort auf den Button „Jetzt neu starten“

PC-Einstellungen

- Anpassen
- Benutzer
- Benachrichtigungen
- Suche
- Teilen
- Allgemein**
- Datenschutz
- Geräte
- Funk
- Erleichterte Bedienung
- Einstellungen synchronisieren
- Heimnetzgruppe

Verfügbare Speicher

Es sind 18,6 GB verfügbar. Überprüfen Sie, wie viel Speicherplatz Ihre Apps belegen.
App-Größen anzeigen

PC ohne Auswirkungen auf die Dateien auffrischen

Wenn der PC nicht gut funktioniert, können Sie ihn ohne Verlust Ihrer Fotos, Musikdateien, Videos und anderer persönlicher Dateien auffrischen.
Los geht's

Alles entfernen und Windows neu installieren


Falls Sie den Computer neu aufsetzen möchten, können Sie ihn auf die Werkzeugeinstellungen zurücksetzen.
Los geht's

Erweiterter Start


Starten Sie von einem Gerät oder einer Disc (z. B. USB-Laufwerk oder DVD), ändern Sie die Firmwareeinstellungen Ihres PC, ändern Sie die Windows-Starteinstellungen, oder stellen Sie Windows von einem Systemimage wieder her. Dadurch wird Ihr PC neu gestartet.
Jetzt neu starten ←




Klicken Sie hier auf „Problembehandlung“



Klicken Sie hier auf „Erweiterte Optionen“.




Klicken Sie auf „Starteinstellungen“.







Klicken Sie auf den Button „Neu starten“.



Drücken Sie auf Ihrer Tastatur die Taste 7, die zur Option „Erzwingen der Treibersignatur deaktivieren“ führt. *Alternativ können Sie auch die Taste F7 in der obersten Zeile Ihrer Tastatur (Funktionstastenleiste) verwenden.*



Bei der links dargestellten Abfrage wählen Sie bitte „Diese Treibersoftware trotzdem installieren“ aus.



Falls die Maßnahmen nicht funktionieren, führen Sie bitte – ohne Neustart – eine Deinstallation und Neuinstallation der Software durch.